


Acessando remotamente o seu computador através do VNC

Para configurar o acesso remoto a computadores da UFV, primeiro devemos permitir o acesso, realizando a instalação do software **x11vnc** nos computadores com **Linux** (Ubuntu, Linux Mint) ou o software **UltraVNC** em computadores **Windows**.

Configurando o acesso remoto em computadores Linux

Para instalar o x11vnc nos computadores com o Linux, siga os procedimentos abaixo:

01. Abra o terminal. A maneira de acessá-lo vai depender de qual distribuição você utiliza, Ubuntu ou o Linux Mint.




02. No terminal, digite o comando: **sudo apt install -y x11vnc**. Em seguida digite a sua senha de usuário do computador e pressione **ENTER**. Se por acaso você não souber esta senha, **por padrão ela é 123456**. Quando a instalação terminar, pode fechar o terminal.

```
usuario@desktop-pc: ~  
usuario@desktop-pc:~$ sudo apt install -y x11vnc  
[sudo] senha para usuario: █
```


03. Agora pesquise pelo programa **x11vnc** e abra-o, ele terá o nome **X11VNC Server**.




04. Começaremos o processo de configuração do x11vnc. Nesta tela, altere o campo **Port** para **6000** e, em seguida, clique no botão **OK** e aguarde, pois uma nova tela de configuração será aberta.



05. Na tela seguinte, marque a opção **Accept Connections**. Em seguida, crie uma senha nos campos **Password** e **ViewOnly Password**. A senha deverá ser a mesma para os dois campos. Será **esta senha** que você utilizará para acessar o seu computador remotamente, **guarde-a com cuidado**. Para finalizar clique sobre o botão **OK**.



06. Além disso, você também **vai precisar do endereço IP** do seu computador para acessá-lo remotamente. Para descobri-lo, acesse o site meuip.com.br. O seu endereço IP será mostrado um pouco mais embaixo na página, escrito em destaque na cor laranja.



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES



Para acessar o computador remotamente, o mesmo deve estar ligado. Caso o computador for reiniciado por qualquer motivo, queda de energia por exemplo, será necessário realizar novamente os procedimentos a partir do número 03.

Configurando o acesso remoto em computadores Windows


Nos computadores da UFV com o Windows, para acessá-los será necessário instalar o software **UltraVNC**. Siga os procedimentos abaixo:

01. Baixe o instalador do software **UltraVNC** através [deste link](ftp://ftp.ufv.br/dti/ferramentas/UltraVNC_1_2_40_X86_Setup.exe) (ftp://ftp.ufv.br/dti/ferramentas/UltraVNC_1_2_40_X86_Setup.exe). Se por acaso o seu navegador não perguntar onde deseja salvá-lo, o mesmo será salvo na pasta **Downloads**.


02. Dê um clique duplo sobre o instalador para dar início ao processo. Se por acaso aparecer uma janela de confirmação, clique sobre o botão **Sim**. O processo de instalação será iniciado.





03. Nesta janela clique sobre o botão **OK**.




04. Selecione a opção **I accept the agreement** e, em seguida, clique sobre o botão **Next**.





05. Novamente clique sobre o botão **Next** e, na tela seguinte, **Next** novamente.




06. Nesta tela, certifique-se que a opção **UltraVNC Server** esteja marcada, **caso não esteja a marque**. Em seguida clique sobre o botão **Next**.




07. Novamente clique sobre o botão **Next** e, na tela seguinte, **Next** novamente.




08. Por fim, clique sobre o botão **Install** para instalar o UltraVNC. Aguarde o processo terminar.




09. Clique novamente no botão **Next**.




10. Nesta tela, desmarque a opção **Show latest versions** e finalize clicando no botão **Finish**.




11. Agora clique no Menu Iniciar, e abra o programa **UltraVNC Server Settings**. Se por acaso aparecer uma janela de confirmação, clique sobre o botão **Sim**.




12. Na aba Network, marque a opção **Manual** e, em seguida, altere o campo **RFB Port** para **6000**.




13. Agora clique sobre a aba **Security**. Em seguida, **crie uma senha nos campos VNC Password e View-Only Password**. A senha deverá ser a mesma para os dois campos. Será esta senha que você utilizará para acessar o seu computador remotamente, **guarde-a com cuidado**. Para finalizar clique sobre o botão **OK**.



14. Agora clique no Menu Iniciar, e abra o programa **UltraVNC Server**. Aparentemente não acontecerá nada, contudo, observe se na **área de notificação do Windows** surgiu o **ícone do software UltraVNC**. Se surgir, significa que o computador já está configurado para ser acessado remotamente.



15. Além disso, você também vai precisar do **endereço IP** do seu computador para acessá-lo remotamente. Para descobri-lo, acesse o site meuip.com.br. O seu endereço IP será mostrado um pouco mais embaixo na página, escrito em destaque na cor laranja.



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Para acessar o computador remotamente, o mesmo deve estar ligado. Caso o computador for reiniciado por qualquer motivo, queda de energia por exemplo, será necessário realizar novamente o procedimento de número 14.

Configurando o computador de casa


Nesta etapa, configuraremos o computador que realizará o acesso remoto, o computador que você utiliza em casa. O procedimento de acesso utilizará o **navegador web Google Chrome**. Caso não o tenha instalado, realize sua instalação antes de prosseguir. Quando estiver tudo pronto, siga os procedimentos abaixo:

01. Copie o link abaixo e o cole na barra de endereço do Google Chrome:


<https://chrome.google.com/webstore/detail/vnc%C2%AE-viewer-for-google-ch/iabmpiboioipbgfabjmgheedhcmjenhbla>

02. Agora clique no botão **Usar no Chrome**. Em seguida, clique sobre o botão **Adicionar aplicativo** para a instalação iniciar.

[Página inicial](#) > [Apps](#) > VNC® Viewer for Google Chrome™

 VNC® Viewer for Google Chrome™
Oferecido por: www.realvnc.com
★★★★★ 3.557 | [Extensões](#) | 600.000+ usuários
Disponível para Android [Faça o download.](#) | Funciona off-line


Usar no Chrome

 Adicionar "VNC® Viewer for Google Chrome™"? ✕


Ele pode:
Ler e modificar os dados que você copia e cola

Adicionar aplicativo Cancelar


03. Agora procure em seu sistema operacional (Windows ou Linux) pelo aplicativo **VNC Viewer for Google Chrome**. Será através dele que você acessará o seu computador da UFV remotamente, abra-o.




04. O aplicativo é bem simples de utilizar, possui apenas um único campo chamado **Address**. Neste campo, você deve digitar o **endereço IP** do seu computador da UFV, **seguido de :6000**, sem espaço. **Exemplo: 200.235.177.131:6000**. Após isso, clique sobre o botão **Connect**.




05. Se o computador da UFV não estiver ligado, tiver sido reiniciado ou se você digitou o endereço IP errado, o VNC Viewer lhe mostrará esta **mensagem de erro**. Caso aconteça, por gentileza, confira se você pegou o endereço IP correto, ou se o seu computador da UFV foi reiniciado, ou está desligado.



06. Se você fez tudo corretamente, será exibido um alerta. Clique sobre o botão **Connect**.



07. Agora, digite a senha que você definiu nas etapas de configuração do computador da UFV. E em seguida clique sobre o botão **OK**.



E pronto, a tela do seu computador da UFV surgirá na sua tela e você já estará conectado a ele.